

Infos zur länderspezifischen Installation Allplan 2019

FAQ Technischer Support

Kategorie: Lizenzierung->Allplan->Upgrade, Umbuchung, Unterschiede

Programme: Allplan 2020
Allplan 2019

Stand: 15.12.2021

Dokument-ID: 20190314122714

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20190314122714.html>

Frage:

Ab Allplan 2019 gibt es die Möglichkeit einer länderspezifischen Installation. Dabei können diverse Probleme auftreten, deren Ursachen in diesem FAQ kurz zusammengefasst sind.

Meldung 1:

Beim Starten von Allplan (z.B. nach einem Upgrade auf Allplan 2019) erscheint folgende Meldung:

"Nicht übereinstimmende landesspezifische Einstellungen gefunden. Allplan kann deshalb nicht gestartet werden.

Bitte wenden Sie sich an den technischen Support"

Lösung:

Ab Allplan 2019 enthält der Büroordner (STD) eine länderspezifische Datei 'Country.ini' in welcher das Land eingetragen ist. Existiert diese Datei nicht oder stimmt der Ländereintrag darin nicht mit dem in der Allplan Lizenz überein, erscheint die o.a. Meldung.

Dann muß die Datei 'Country.ini' in den Ordner kopiert bzw der Ländereintrag korrekt gesetzt werden.

Eventuell ist aber auch die Lösung von Meldung 2 zusätzlich durchzuführen.

Meldung 2:

Bei der Installation von Allplan 2019 erscheint auf (manchen) Arbeitsplätzen folgende Fehlermeldung:

"Den allgemeinen Programmdateien ist ein anderes Land zugeordnet als dem zentralen Dateiablageordner."

Gegebenenfalls funktioniert die Installation auf den anderen Arbeitsplätzen einwandfrei.

Lösung:

Bei der Installation von Allplan ab Version 2019 werden u.a. auch die Ländereinstellungen des Betriebssystems Windows abgefragt. Daher bitte kontrollieren, ob in Windows -> Land oder Region diese Einstellungen auch auf Land 'Deutschland' und 'Sprache 'Deutsch' lauten, da die Installation mit einer

deutschen Lizenz erfolgt

War auf dem betroffenen Arbeitsplatz zuvor eine Demoversion von Allplan installiert, muß zuerst

Meldung 3:

Beim Öffnen eines Projektes in Allplan 2019 erscheint ggfs. folgende Meldung:

"Dieses Projekt wurde erzeugt mit Landeseinstellung 'Deutschland'. Ihre Allplan Lizenz unterstützt diese Landeseinstellung nicht. Drücken Sie F1..."

Es können auch andere Länder genannt werden (Schweiz, Italien, etc.)

Lösung:

Seit Allplan 2019 bekommen Projekte einen Länderkenner (ersichtlich in der Statusleiste am unteren Bildschirmrand).

Ein Projekt mit z.B. Kennung 'Deutschland' kann nur von einem Allplan mit den Allplan Ländereinstellungen von Deutschland aufgerufen werden.

Die Länderkennung wird in der Projektverwaltung gespeichert. Um ein Projekt umzustellen, muß sowohl in der Datei **Project1.dat.xml** (im betroffenen Projekt) als auch in der Datei **Project.dat.xml** (im ...\\PRJ oder ...\\NET) der Eintrag `<CountryId>...` auf das gewünschte Land umgestellt werden. Die ID '-1' steht für alle Länder, folgend eine Länderliste:

Bulgarien	ID 20	Kanada	ID 40
Deutschland	ID 1	Kroatien	ID 21
Großbritannien	ID 2	Griechenland	ID 22
Italien	ID 3	Serbien	ID 23
Frankreich	ID 4	Mazedonien	ID 24
Spanien	ID 5	Litauen	ID 25
Holland	ID 6	Lettland	ID 26
Ungarn	ID 7	Estland	ID 27
Schweiz	ID 8	Moldawien	ID 28
Österreich	ID 9	Ukraine	ID 29
Tschechien	ID 10	Schweden	ID 30
Slowakei	ID 11	Finnland	ID 31
Russland	ID 12	Norwegen	ID 32
Rumänien	ID 13	Belgien	ID 33
Polen	ID 14	China	ID 34
Dänemark	ID 15	Zypern	ID 35
USA	ID 16	Korea	ID 36
Slowenien	ID 17	Japan	ID 37
Portugal	ID 18	Brasilien	ID 38
Türkei	ID 19	Australien	ID 39
		Indien	ID 41
		Mexiko	ID 42
		Indonesien	ID 43
		Argentinien	ID 44
		Chile	ID 45

falscher CountryID in mehreren oder allen Projekten:

Sollte in allen Projekten die falsche CountryID eingetragen worden sein (z.b. durch Datenwandlung) empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

In der Datei Project.dat.xml (Ordner \\PRJ oder \\NET) mit Hilfe des Editors durch 'Suchen und Ersetzen' die Zeile `<CountryID>9</CountryID>` richtigstellen (siehe Screenshot zu Lösung 3).

Dann in allen Projekten die Datei **Project1.dat.xml** löschen.

Jetzt durch das Hotlinetool **reorg** -> **Projektverwaltungsdatei wiederherstellen** die Datei Project1.dat.xml wieder in die Projekte zurückschreiben lassen.

Wichtig: Die Datei Project.dat.xml deshalb bitte nicht löschen.

falscher Country Eintrag nach der Installation:

Sollte bei der Installation (Upgrade oder Neuinstallation) die Ländereinstellung nicht korrekt sein, bitte auch den Windows Registrierungsschlüssel **HKLM\Software\Nemetschek\Allplan\2019.0\Settings -**
> **Country** auf **DEU** stellen

Hinweis:

Um mit unterschiedlichen Ländereinstellungen in Allplan arbeiten zu können, bedarf es der Installation von Allplan mit den gewünschten Länderdaten (z.B. Österreich, Deutschland, Italien). Diese Möglichkeit steht jedoch nur Kunden zur Verfügung, welche das Paket 'Architecture Cubed' oder Engineering Cubed' im Einsatz haben. Kunden, die noch 'alte' Lizenzpakete im Einsatz haben, müssen diese auf die 'Cubed' Pakete upgraden (natürlich kostenpflichtig).

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2021 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.