

## Merkwürdiges Verhalten in Allplan

FAQ Technischer Support

Kategorie: Allgemeine Basisfunktionen->Technik->Betriebssystem

Programme: Allplan 2022  
Allplan 2021  
Allplan 2020  
Allplan 2019  
Allplan 2018

Stand: 15.12.2021

Dokument-ID: 20200310144447

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20200310144447.html>

### Frage:

Meine Projekte in Allplan sind plötzlich unvollständig, oder in der Projektliste fehlen plötzlich Projekte. Woran kann das liegen?

### Antwort:

Prüfen Sie ob die Windows Synchronisierung aktiv ist. Manchmal kann es passieren, dass durch ein Windows Update die Synchronisierung aktiviert wurde.  
Deaktivieren Sie diese dann wieder.

Gehen Sie dazu auf die Windows Suche und geben **Systemsteuerung** ein.  
Stellen Sie sicher, dass die Systemsteuerung alle Elemente anzeigt. Gehen Sie dazu rechts oben bei Anzeige auf **Kategorie** und wählen 'Kleine Symbole' oder 'Große Symbole'.


In der Systemsteuerung gehen Sie auf **Synchronisierungscenter -> Links auf Offlinedateien verwalten**.  
Hier sollte unter Allgemein - **Offlinedateien aktivieren** stehen.

Wird hier **Offlinedateien deaktivieren** angezeigt, klicken Sie darauf und deaktivieren Sie darüber die Synchronisierung.

Klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**.

Damit die Einstellungen übernommen werden können, müssen Sie nun Ihren Rechner neu starten.

Testen Sie nun das Verhalten in Allplan erneut.



Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2021 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.